◆ 領域および印刷枠について

「レイアウト領域」　・・・青色の領域をいいます
「全体領域」　・・・グレー色の領域（赤色の点線の内側かつ青色の点線の外側の領域）をいいます
「矢線領域」　・・・白色の領域（青色の点線の内側の領域）をいいます
「用紙領域」　・・・赤色の実線で囲まれた領域（印刷領域）をいいます
「印刷枠」　・・・CADレベルが「印刷枠」で描かれたCAD図形、CAD文字をいいます



★Point
「全体領域」は「レイアウト領域」外には移動、拡大はできません。その場合はまず「レイアウト領域」を拡げてから操作します。
「全体領域」に表示できるのは、CADレベルが「印刷枠」で入力された線、文字だけになります。それ以外は全て「全体領域」の背後に隠れてしまいます。
「矢線領域」は「全体領域」に囲まれた窓に表示されます。窓の外側の「矢線領域」は「全体領域」および「レイアウト領域」の背後に隠れてしまいます。

★[表示]－[ﾚｲｱｳﾄ領域]のチェックを外すと「ﾚｲｱｳﾄ領域」及び「全体領域」が非表示になり、背後に隠れていた矢線領域を見ることができます



◆ 領域編集操作について

【レイアウト領域の拡張】

[ファイル]－[印刷編集]－[レイアウト領域]
ドラッグ



「レイアウト領域」「全体領域」「矢線領域」が同時に拡張します



ドラッグ＋「Ctrl」キー



「レイアウト領域」のみ拡張します



【レイアウト領域の移動】　　※この操作では水平固定されないのでドラッグの時「Shift」キーを同時に押して操作します

[ファイル]－[印刷編集]－[レイアウト領域]
ドラッグ



「レイアウト領域」「全体領域」が同時に移動します
※「印刷枠」「矢線領域」は移動しません



ドラッグ＋「Ctrl」キー



「レイアウト領域」「全体領域」「印刷枠」が同時に移動します
※「矢線領域」は移動しません



【全体領域の拡張】

[ﾌｧｲﾙ]－[印刷編集]－[全体領域]
ドラッグ



「全体領域」「矢線領域」が同時に拡張します



ドラッグ＋「Ctrl」キー



「全体領域」のみ拡張します



【全体領域の移動】

[ﾌｧｲﾙ]－[印刷編集]－[全体領域]
ドラッグ



「全体領域」のみ移動します
※「印刷枠」「矢線領域」「ﾚｲｱｳﾄ領域」は移動しません



ドラッグ＋「Ctrl」キー



「全体領域」「印刷枠」が同時に移動します
※「矢線領域」「ﾚｲｱｳﾄ領域」は移動しません



★【印刷枠の移動】と同じ動きをします

【矢線領域の拡張（収縮）】

[ﾌｧｲﾙ]－[印刷編集]－[矢線領域]
ドラッグ



「矢線領域」が移動しながら収縮します



ドラッグ＋「Ctrl」キー



「矢線領域」が移動せずに収縮します



【矢線領域の移動】　　※この操作では水平固定されないのでドラッグの時「Shift」キーを同時に押して操作します

[ファイル]－[印刷編集]－[矢線領域]
ドラッグ



「矢線領域」「全体領域」が移動します
※「印刷枠」「レイアウト領域」は移動しません



ドラッグ＋「Ctrl」キー



「全体領域」のみ移動します
※「矢線領域」「印刷枠」「レイアウト領域」は移動しません



【印刷枠の移動】

[ﾌｧｲﾙ]－[印刷編集]－[印刷枠移動]
ドラッグ



「全体領域」「印刷枠」が移動します
★全体工程表を週間工程表として表示したい時などに利用します